BrazilFW 免費路由器安裝說明

狼主的網路實驗室 惠志堅 05/11/23 http://netlab.kh.edu.tw



簡介:

免費「軟體路由器」BrazilFW

Linux 核心, GPL 授權, 開放原始碼

硬體最低需求: 486以上, 12MB RAM, 兩片網卡, 軟碟機一台

硬體建議配備: P-200 以上,32MB以上 RAM,兩片網卡,軟碟機一台或 硬碟機一台或 CF

to IDE 電子硬碟

內建功能: NAT, DHCP, Firewall (iptables), QoS

外掛功能:需安裝外掛程式才有的功能,TinyPorxy(經量級 proxy),Cron (排程),DDNS

(動態 DNS)....etc

路由效率:依硬體性能而定,CPU愈快,效率愈高,媲美一台幾萬元的硬體路由器。

支援語言:簡體中文, English, 繁體中文 (需修改繁體語系檔)

相關鏈結:

巴西 BrazilFW 組織,官方網站

下載 2.26 版 (原始官方版), Windows下的開機磁片製造軟體 (含硬碟安裝程式, 選擇 2.26.0 (Last Stable Release) --> brazilfw-2.26.0-windows.zip)

2.26 版中文化

前身: Coyote Linux (北美小銀狼)

美商 Coyote Linux,是一家專門生產專業路由器的產商

Floppy Firewall (磁片版,軟體防火牆路由器)

爲其公司下的一項計畫,提供免費產品

此計劃官方於 2.24 版之後終止

後續版本開發,委交給巴西 BrazilFW 民間組織接手

一樣是 GPL 授權,任何人可以免費使用,以及開放/修改原始碼

巴西版的主程式,可以做出兩片開機片

第一片是 BrazilFW 開機片

第二片是用於「Install HD」安裝到硬碟時,要使用的工具磁片(選擇性)

以下進入圖解教學:




CF 卡(4MB 以上)+CF 轉 IDE 卡 1 張或硬碟一 顆



BrazilFW 需由磁碟片開機執行

首先,下載 windows 下的路由器開機磁片製作軟體 以及 2.26 版中文化檔案 解壓縮後,先將 webadmin(2.26).zip 內的 webadmin.cht,解開到 BrazilFW 中的 languages 資料匣內



STEP.0

選擇 [NEXT]即可




STEP.1 設定內部網域,網卡驅動程式要選對



預設接受外部(WAN)的 DHCP,如果要固定 IP,選第二項(Static IP Configureation)




STEP.3




STEP.4 設定外部網域(WAN)網路卡

itep 4 Internet NIC Configu	ation	http:	//www.brazilf	w.com.br
Card Type	PCI	•	•	
Driver	tulip		•	
10 Address (Optional)				
IRQ (Optional)				

STEP.5 設定 DMZ(非軍事區),可插第三片網卡




啓動 LAN 的 DHCP 功能



STEP.7


設定密碼,下方語言選項要選擇: Chinese-Taiwan



STEP.8
放入空白磁片, 按 『Create The BrazilFW Boot Disk』產生 BrazilFW 開機片

t ep 8 Floppy Creation	http://www.brazilfw.com.br	
Cr	eate The BrazilFW Boot Disk	
Writing Base Disk Image		
Disk Image Progress		
Overall Progress		
Overall Progress		

放入第二張空白磁片,按『Create The HD Installer Disk』產生硬碟安裝片



STEP.9


安裝完成!!



管理介面預覽:

STEP.1

網址列打: http://路由器的 IP:8180




STEP.2

輸入帳號密碼



出現空白頁




STEP.4

選擇: 檢視==>編碼==>其他==>UTF-8



即可正常顯示



- END -

圖解教學完畢

附錄 1:如何將磁片做到 CF 卡(或硬碟)中呢?

還記得我們做的第二張 BrazilFW 磁片吧

準備好所需的兩張磁片:

BrazilFW 開機磁片

BrazilFW install HD 工具磁片

先確定用磁片可以正常運作 0.插入 BrazilFW install HD 工具磁片,開機 接著畫面會出現引導對話,是英文的 但單字不深,應該都可以看的懂

對話依序為:

- 1.準備好了嗎? (y/n)~y
- 2.確定要把 BrazilFW 裝到硬碟? (y/n)~y
- 3.請輸入第一分割區的容量大小?~直接按 enter 即可
- 4.是否要分割第二磁區? (y/n)~不用白不用, y
- 5.請輸入第二分割區容量大?~直接按 enter 即可,取最大值
- 6.提示:現在必須換插 BrazilFW 開機片~換磁片,按 enter 繼續
- 7.提示:現在可以拿出磁碟片~拿出來,按 enter
- 8.確定真的要刷硬碟嗎,資料會全部洗掉?(y/n)~當然 y
- 9.是否要安裝 HDPRM? (y/n)
- ~此程式會在開機後一分鐘後自動關閉硬碟電源,節省電費,建議安裝 y 10.是否要安裝 IPTRAF?(y/n)
- ~此程式為 Linux 文字模式下的封包監控軟體,非常好用,建議安裝 y IPTRAF 是 Linux 常用的軟體,相關使用說明,可查閱 google 11.是否要安裝 FTP Client ? (y/n)
- ~裝了後才會有指令 ftp 可以用,才能下載東西,建議安裝 y 12 提示:安裝已經完成,按 enter 後重開機.....

大功告成!

BrazilFW 用硬碟 (電子硬碟) 開機,只要 10 秒鐘不到,爽度大增

常見問題集

Q: 這是什麼呢?

A: 這就是我們要進行的免費路由器儲存媒體:CF 轉 IDE 卡,只要加上一塊 4MB 以上的 CF 卡即可。



Q: 這可以做什麼呢?

A:它是一台路由器、NAT、頻寬管理器···(詳如下圖)

- · Web 管理介面 · DHCP 伺服器 · VPN 伺服器 · NAT 功能
- · 支援 SSH · 支援 ISDN · 伺服器日誌管理 · 網路流量分析
- · PROXY 伺服器 · IDS 伺服器 · 虛擬伺服器 · 入侵偵測
- · 支援多網卡 · 上下行流量管制 · 版本更新機制 · 可外掛好用插件

Q:管理簡單嗎?

A:它就和一台寬頻分享器一樣簡單。



Q:有繁體中文嗎?

A:狼主已經完成最新版(2.26)中文化了。2.26版中文化

Q: 安裝容易嗎? A: 十分鐘完成。

Q:需求硬體如何?

A:用你的舊電腦即可。 CPU: PI, PII 或 K6 即可

RAM: 16Mb 以上

VGA: 均可

網卡: 任易兩張可支援的網卡

軟碟機: 一台 硬碟機: 不用

CF卡: 4M以上

Q:效能如何?

A:依電腦等級,越高越好。

Q:相關文件在哪?

http://www.pczone.com.tw/vbb3/showthread.php?t=138801 o

2.26 版中文化

http://netlab.kh.edu.tw/download/coyote/webadmin(2.26).zip

Q:還能擴充功能嗎?

A:能擴充 mrtg、阻擋 p2p(請參閱

 $http://www.pczone.com.tw/vbb3/showthread.php?t=138801) \ \circ \\$



Q: BrazilFW 的 DHCP 如何支援多片網卡? 2005/11/21 (賴啓智)

我有安裝 D-Link DFE-580 (4 prot)網卡。也全部正常啟動為 eth0 ~eth3。

但 coyote 的 DHCP 內定為支援 eth0。

請問各位先進:如何設定讓 DHCP 支援 eth0, eth2, eth3 三片網卡。

eth0: 192.168.1.1 (dhcp: 192.168.1.65 192.168.1.254)

eth1: 211.20.X.X (Internet)

eth2: 192.168.2.1 (dhcp: 192.168.2.65 192.168.2.254) eth3: 192.168.3.1 (dhcp: 192.168.3.65 192.168.3.254)

我修改 /etc/rc.d/rc.dnsmasq 及/etc/coyote/coyote.conf, 然後啟動 rc.dnsmasq ,便可讓 eth3 有 DHCP 功能,但 eth0 的 DHCP 便會喪失。該如何做才能讓 eth0, eth2, eth3 三片網卡同時支援 DHCP.

我查出 DHCP 用的模組是 udhcp,這 module 的 doc 很小,有那位先進知道這 module 如何使用?

A: Re: BrazilFW 的 DHCP 如何支援多片網卡? 2005/11/22 (賴啓智)

回應 找到方法了:

產生一個檔案:/etc/dnsmasq.conf.template 內容如下

dhcp-range=192.168.2.65,192.168.2.250,12h

dhcp-range=192.168.3.65,192.168.3.250,12h

再修改 /etc/rc.d/rc.dnsmasq 中

[-e "/etc/dnsmasq.conf.template"] && cat /etc/dnsmasq.conf.template >> / etc/dnsmasq.conf.template

 $\begin{tabular}{ll} @ (1.5) \put(0.5) \put(0.5)$

再重新啟動 /etc/rc.d/rc.dnsmasq 即可

這樣我的 eth2 ~ eth3 也能 DHCP 了。

我預計要接 2 片 DFE-580 , 共 8 個 port (即 eth0 ~ eth7)

便可接 7 間電腦教室,這樣每間電腦教室的 ip 分享器就可拿

掉了,只是不知效能如何?